

## HOE KAN IK MIJN BASIC MAILBOX CONFIGUREREN IN OUTLOOK 2007?

Werkt u met Outlook 2007, volg dan deze stappen om uw e-mail client te configureren.

1. Start uw Outlook versie 2007 op.
2. In het menu 'Extra' kiest u 'Accountinstellingen'.
3. Ga naar tabblad 'E-mail', en klik op 'Nieuw'.
  - In het dialoogvenster 'Nieuwe e-mail account toevoegen' klikt u op 'POP3 of IMAP'.
  - Klik op 'Volgende'.
4. Selecteer 'Serverinstellingen of bijkomende servertypen handmatig instellen', en klik op 'Volgende'.
5. Klik op de 'Internet E-mail' optie, en op 'Volgende'.

Bij 'Gebruikersgegevens':

- Uw 'Naam': Vul hier de naam in die de anderen zullen zien wanneer zij e-mail van u ontvangen - meestal naam en voornaam.
- Bij 'E-mail adres': Vul hier uw volledig e-mail adres in.

Bij Servergegevens:

- 'Type account': kies uit het uitklapmenu het type e-mail account dat u hebt (IMAP).  
Bij 'Server voor inkomende e-mail' kopieert u de gegevens die u heeft ontvangen.

IMAP:

imap.mailprotect.be

(port: 143; SSL port: 993)

Bij 'Server voor uitgaande e-mail (SMTP):

SMTP:

smtp-auth.mailprotect.be

(port: 2525; SSL port: 465)

Bij Aanmeldingsgegevens:

- Bij 'Gebruikersnaam': Vul uw volledig e-mailadres in vb user1@uwdomeinnaam.be.
- Bij 'Wachtwoord': vul uw wachtwoord in.
- Indien u wil dat Outlook het wachtwoord onthoudt voor uw e-mail account, vink de optie 'Wachtwoord onthouden' dan aan.

Ga naar het tabblad 'Geavanceerd'. Bij Server voor inkomende mail moet de poort vermeld staan die aangegeven is in uw controlepaneel.

Ga naar het tabblad 'Server voor uitgaande e-mail'.

1. Vul hier de gegevens in van de uitgaande mailserver van uw provider
2. Vink de optie 'Voor de server voor mijn uitgaande e-mail (SMTP) is verificatie vereist' aan.
3. Activeer de radio button 'Dezelfde instellingen gebruiken als voor mijn inkomende e-mail'.
4. Klik op 'OK'.

Klik op 'Volgende >'.

Klik op 'Sluiten'.

6. Klik op 'Voltooiën'

Wacht tot u de testboodschap van Outlook ontvangen hebt. Laat het ons weten als u problemen hebt.